

AIDE+MELCC

Guide de démarrage


Démarrage

Avec votre navigateur Chrome, accéder à l'URL <http://206.12.94.82:8080/>

i Noter que le développement et les tests ont été effectués avec le navigateur Chrome uniquement.

Démarrage


Cliquer sur le bouton [Log in](#)



Démarrage

Entrer le nom de l'utilisateur et le mot de passe [admin / admin](#).

Cliquer sur le bouton [Sign in](#)

A dark gray rectangular box containing a sign-in form. The title "Sign in" is in the top left. Below it are two input fields: "Username:" with the text "admin" and "Password:" with five dots. A blue "Sign In" button is in the bottom right.

Sign in


Username:

Password:

[Sign In](#)

Démarrage

Cliquer sur **+ New Project** pour créer un nouveau projet.



Démarrage

Saisir le nom de projet (text libre), le nom court (sans espace) et une description courte. Appuyer sur le bouton **Create** (au bas de la page).

Projects / new project

New Project

General

Project name *	<input type="text" value="AIDE+MELCC Tests Vincent"/>	OK
Project shortname *	<input type="text" value="tests_vincent"/>	OK
Short description	<input type="text" value="AIDE+MELCC Tests Vincent"/>	


* Note: Values are required and cannot be changed once the project has been created.

Cancel

Create


Démarrage

Importer la liste
des annotations
des espèces qui
est déjà prête.
Cliquez sur le
bouton **Choose
File**.




Démarrage

Sélectionner le fichier qui contient les 4189 **Nom scientifiques** du fichier Excel **BdQc_SP_communes_CL_2021-05-18.xlsx**, feuille **Liste Sp vasculaire Qc (VASCAN)**, regrouper par **Rang**. C'est un fichier **.json** compatible avec AIDE, et généré par un script externe.



Démarrage

Extrait du fichier Excel [BdQc_SP_communes_CL_2021-05-18.xlsx](#), feuille **Liste Sp vasculaire Qc (VASCAN)**.



The screenshot shows an Excel spreadsheet titled "BdQc_SP_communes_CL_2021-05-18.xlsx - Excel". The spreadsheet is displaying a list of vascular plant species in Quebec. The columns are labeled as follows:

- A: URL
- B: Rang
- C: Nom scientifique
- D: Nom vernaculaire fr
- E: Nom vernaculaire en
- F: Port
- G: Québec


The first row (row 1) is highlighted in red and contains the following data:

URL	Rang	Nom scientifique	Nom vernaculaire fr	Nom vernaculaire en	Port	Québec
		Schizaea pusilla				

Démarrage

Résultat de
l'importation des
annotations.


Appuyer sur le bouton
Next.



Démarrage

Patienter

i Malheureusement il se peut que l'importation échoue. Réessayer 2-3 fois au besoin en rafraichissant la page.



Démarrage

Choisir l'image qui sera divisée en tuiles.

Projects / tests_vincent / setup

AIDE+MELCC Tests Vincent: Setup

admin

1 - New Project 2 - Label Classes 3 - Data Upload 4 - AI model 5 - Interface

Data upload

Upload mode

- ☒ Upload images
- ☐ Scan file server disk for untracked images

No file chosen

Existing files with the same name:

- ☒ keep existing and rename new files
- ☐ skip
- ☐ overwrite

☐ Split images into tiles


	Horizontal	Vertical
Patch size:	800	600
Stride:	800	600

☒ Do not exceed image boundaries

File	Message
------	---------


Démarrage

Sélectionner le répertoire qui contient la ou les images. Le nom des images doit se terminer par _tile et être de type .png ou .jpg.




Démarrage

Le nom des images doit se terminer par _tile et être de type .png ou .jpg.



Démarrage

Un message de confirmation du navigateur apparaît. Appuyer sur le bouton **Upload**.



Démarrage

Le nom de l'image sélectionnée apparaît. Cliquer sur le bouton [Upload](#).

Data upload

Upload mode

- ☒ Upload images
- ☐ Scan file server disk for untracked images

Choose Files

tile448x448_tile.jpg

Existing files with the same name:

- ☒ keep existing and rename new files
- ☐ skip
- ☐ overwrite

☒ Split images into tiles:


	Horizontal	Vertical
Patch size:	800	600
Stride:	800	600

☒ Do not exceed image boundaries

Upload


Démarrage

L'image est en train d'être téléchargée. Patienter, cela peut prendre 30-60 secondes.



Démarrage


Le téléchargement est complété. Appuyer sur le bouton [Next](#).



Démarrage

Cette étape n'est pas importante et n'a pas d'incidence sur les prochaines étapes et le fonctionnement.

Appuyer sur le bouton **Next**.



Démarrage

Important : activer
l'interface
d'annotation en
cliquant sur le bouton.

Important : le nombre
d'images à l'écran
doit rester à 9999.

Appuyer sur le bouton
Next.

Projects / tests_vincent / setup

AIDE+MELCC Tests Vincent: Setup

admin

1 - New Project 2 - Label Classes 3 - Data Upload 4 - AI model 5 - Interface

Interface

☒ Enable annotation interface

Image viewer

- ☒ Show file names below images
- ☒ Enable hyperlinks to images

Number of images on screen: 9999

Default image width (pixels): 800

Default image height (pixels): 600

Minimum image width (pixels): 512

AI model predictions

Default minimum confidence for prediction visibility: 0.5

Default minimum confidence for auto-conversion of predictions to annotations: 0.99

Conversion rule (in case of multiple predictions): Max confidence


Display styles

Styles preview:

Previous Next


Démarrage

Démarrer l'annotation en cliquant sur le bouton **Start labeling**.



Démarrage

L'interface pour l'annotation apparaît, avec l'image "tuilée" et la liste des labels.



Démarrage

L'interface pour l'annotation peut afficher plusieurs images, les unes en dessous des autres.

Important: Plus le nombre de tuiles est nombreux, plus le démarrage de l'interface sera long.

